


Epson Smart Panel 扫描仪用户指南（软件配网）

目前可以用 Epson Smart Panel 实现简易配置网络操作。


扫描仪接入电源后，开机。

Step1：开启扫描仪配置网络模式，按如下操作进行。


点击下图所示“网络设置”图标，选择【路由器】




点击【开始设置】按钮后，选择【其他】。如下图所示。



点击【Wi-Fi】自动连接后，继续点击【开始设置】按钮，如下图所示。



此时扫描仪进入搜索状态，如下图所示。



此时扫描仪便开启了配置网路模式。


Step2: 用 Epson Smart Panel 进行网络配置。

*请先保证手机已经正常连接到 Wi-Fi (无线网络)

打开 Epson Smart Panel，主页右上角点击“+”按钮。然后选择【开始设置（使产品准备就绪，连接到 Wi-Fi，更改无线 LAN 路由器后复位等等）】，如下图所示：



进入设置向导页，如下所示，依次点击下图所示内容。



按照向导，选择点击要设置的设备，如下图所示。



选择要配置的网络（默认是手机当前已连接的局域网），继续按照向导提示操作。



继续按照向导进行操作，并输入 Wi-Fi（无线局域网）密码，确认。



配置成功后，自动返回 Epson Smart Panel 主页面。配置完成。

